



KOBO TOOLBOX

Collecte de données à l'aide de l'application
KoBoCollect sur un téléphone portable ou une
tablette Android (01.05)

William Reynolds

Jared Koller

Hanan Charaf (traduction française)


À PROPOS DE KOBO TOOLBOX

KoBoToolbox est un logiciel gratuit et en accès ouvert pour la localisation et la collecte de données descriptives. Les informations peuvent être collectées sur les sites du patrimoine via des tablettes et des téléphones portables à l'aide de l'application KoBoCollect ou via l'interface du navigateur Web, même lorsque ces appareils sont hors ligne. Les données descriptives et de localisation enregistrées sur le terrain peuvent ensuite être synchronisées avec le logiciel SIG une fois la connexion Internet rétablie.

Ce **tutoriel ASOR (01.05)** explique comment collecter des données à l'aide de l'application KoBoCollect sur un téléphone portable ou une tablette Android.


FLUX DE TRAVAIL | COLLECTE DE DONNÉES AVEC L'APPLICATION KOBOCOLLECT

1. Ouvrez l'application KoBoCollect. Dans le tableau de bord principal, sélectionnez **Remplir un formulaire vierge**.




2. Sélectionnez **l'enquête de test ASOR 1**.

Si ce projet n'apparaît pas, veuillez vous référer au tutoriel ASOR 01.04 (Télécharger l'application KoBoCollect et la synchroniser avec un projet KoboToolBox) pour savoir comment lier l'application KoBoCollect à votre projet.



3. Chaque question que vous avez créée pour votre sondage apparaîtra sur son propre écran dans l'application.

Vous pouvez naviguer entre les questions en utilisant les liens **Précédent** et **Suivant** au bas de l'application.



4. Cliquez sur **Enregistrer le formulaire et quitter** lorsque vous avez terminé de saisir les données pour cette entrée.

Cochez également la case **Marquer le formulaire comme finalisé**.




5. Les données que vous venez de collecter sont maintenant stockées sur l'application KoBoCollect (même sans connexion Internet).
Vous pouvez envoyer ces données à la page de votre projet sur KoBoToolBox en sélectionnant le bouton **Envoyer le formulaire finalisé**. *
- * Ce processus nécessite une connexion Internet.



6. Choisissez le projet auquel vous souhaitez envoyer vos données. Dans ce cas, il s'agit de **l'enquête de test ASOR 1**, qui a été créée dans le tutoriel ASOR 01.02 (Création d'une nouvelle enquête / projet).

Appuyez sur le bouton **Envoyer la sélection**.


Vous recevrez un message contextuel de confirmation si le processus réussit.



7. Dans un navigateur Web, retournez à KoBoToolBox : <https://kf.kobotoolbox.org/accounts/login/>.

Cliquez sur votre projet et vous pourrez désormais accéder aux données que vous avez collectées.

Vous accédez à ces informations sur un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur.





VOIR GRATUITEMENT TOUS LES TUTORIELS ASOR
[asor.org/chi/chi-tutorials](https://www.asor.org/chi/chi-tutorials)